


Email instellingen IMAP - POP3 - SMTP

Account wijzigen ✕

POP- en IMAP-accountinstellingen
Voer de e-mailserverinstellingen in voor uw account. 

Gebruikersgegevens

Naam:

E-mailadres:

Servergegevens

Type account:

Server voor inkomende e-mail:

Server voor uitgaande e-mail (SMTP):

Aanmeldingsgegevens

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wachtwoord onthouden

Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht

Accountinstellingen testen

We raden u aan om te controleren of u de juiste gegevens hebt ingevoerd voor uw account.

Accountinstellingen automatisch testen wanneer er op Volgende wordt geklikt

< Vorige **Volgende >** Annuleren Help

Email instellingen IMAP - POP3 - SMTP

Instellingen voor internet-e-mail

Algemeen Server voor uitgaande e-mail Geavanceerd

Voor de server voor mijn uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist

Dezelfde instellingen gebruiken als voor mijn inkomende e-mail

Aanmelden met

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wachtwoord onthouden

Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht

Aanmelden bij server voor inkomende e-mail voordat e-mail wordt verzonden

OK Annuleren

Instellingen voor internet-e-mail

Algemeen Server voor uitgaande e-mail Geavanceerd

Poortnummers van de server

Inkomende e-mail (POP3):

Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist (SSL)

Uitgaande e-mail (SMTP):

Gebruik het volgende type versleutelde verbinding:

Time-outs voor de server

Kort Lang 1 minuut

Bezorging

Een kopie van berichten op de server achterlaten

Van server verwijderen na dagen

Van server verwijderen na verwijderen uit Verwijderde items

OK Annuleren

Email instellingen IMAP - POP3 - SMTP

Email instellingen IMAP - POP3 - SMTP

OF de naam van de server:

Server inkomende mail: mail.zxcs.nl

Poort IMAP: 993 (SSL beveiligd)

of

Poort POP3: 995 (SSL beveiligd)

Server uitgaande mail: mail.zxcs.nl

Poort SMTP: 465 (SSL beveiligd)

Voor uitgaande mail is een verificatie vereist, geef hierbij de inloggegevens van je emailaccount aan!